

「音源使用許諾申請書」ご利用手順

1. 申請書のダウンロード

音源使用許諾申請書は Microsoft Excel で作成されています。

Excel 2003 以下の環境では「音源使用許諾申請書（EXCEL2003 以下）.xls」を、Excel 2007 以上がインストールされているパソコンでは「音源使用許諾申請書（EXCEL2007 以上）.xlsm」をご利用ください。

下記 2.に記載の手順で操作してもマクロ機能が有効にならない場合のみ、「音源使用許諾申請書（マクロなし）.xls」をご利用ください。

Excel がインストールされていない場合は、FAX による申請方法をご案内いたしますので、事務局までご連絡ください。

なお、Microsoft が提供する無料のクラウドストレージ「OneDrive」をご利用頂き、そのストレージに申請書ファイルを保存することで、ブラウザ上で Excel の機能を利用することも可能です。詳細は次のサイトをご参照ください。

[OneDrive](#)


[Excel Online の概要](#)

2. マクロ機能の有効化

この申請書は、マクロ機能を利用して入力内容のチェックをしていますので、マクロを有効にいただく必要があります。

ご利用の環境により、ファイルを開いたときに表示される内容に違いがありますので、画面の表示を見ながら下記手順に従い、マクロを有効にしてください。

ファイルを開いたとき、「セキュリティの警告」が表示された場合、そのままではマクロ機能が無効になっています。




◆ 「コンテンツの有効化」または「マクロを有効にする」ボタンが表示される場合


表示された警告文に「コンテンツの有効化」または「マクロを有効にする」ボタンが表示される場合は、そのボタンをクリックしてください。これで、マクロ機能が有効になります。

◆ 「オプション…」ボタンが表示される場合

「コンテンツの有効化」ボタンの代わりに「オプション…」というボタンが表示される場合があります。



その場合は、「オプション…」ボタンをクリックしてください。




この画面が開いたら、「不明なコンテンツから保護する」以外のものを選択して「OK」をクリックしてください。

Excel 2003 では、下 2 つの代わりに「このコンテンツを有効にする」という選択肢がありますので、そちらを選択して「OK」をクリックしてください。

これでマクロ機能が有効になります。

一番上の選択肢しか表示されていない場合は、左下の「セキュリティセンターを開く」リンクをクリックしてください。



「セキュリティセンター」画面で「信頼できる場所」を選択します。


「新しい場所の追加…」ボタンをクリックして、申請書ファイルが保存してあるフォルダを追加して「OK」ボタンをクリックしてください。

これでマクロ機能が有効になります。

すぐに有効にならない場合は、一旦ファイルを閉じてから再度開いてください。


◆ 警告が出ない場合

何の警告も出ないがマクロ機能も有効になっていない場合や、次のようなメッセージが表示された場合は、「セキュリティセンター」画面で「マクロの設定」を変更します。




セキュリティの設定により、マクロが無効にされました。マクロを実行するには、このブックを再度開いて、マクロを有効にするよう選択する必要があります。マクロの有効化の詳細については、[ヘルプ]をクリックしてください。

Excel 2010・2013 の場合：



「ファイル」メニューの「オプション」を選択して「Excel のオプション」画面を開き、左側のメニューから「セキュリティセンター」を選択します。

次に、右下の「セキュリティセンターの設定…」ボタンをクリックすると「セキュリティセンター」画面が開きます。




4 つの選択肢のうち、一番上「警告を表示せずにすべてのマクロを無効にする」になっていると、警告も表示されず、マクロも有効になりません。

それ以外のものを選択して「OK」をクリックしてください。設定終了後、申請書ファイルを開きなるとマクロ機能が有効になります。

Excel 2003 の場合：


「ツール」メニューから「マクロ」を選択し、「セキュリティ」画面でセキュリティレベルを「中」に設定してからファイルを開き直します。

◆ 「Microsoft Excel のセキュリティに関する通知」または「セキュリティの警告」が表示される場合



この画面が表示された場合は、「マクロを有効にする」ボタンをクリックしてください。

これでマクロ機能が有効になります。




Excel 2003 でこの画面が表示され、「マクロを有効にする」ボタンが無効になっている場合は、お手数ですが証明書を認証していただく必要があります。

次の手順に従って頂くことで、マクロ機能を有効にすることができます。

1. 「セキュリティの警告」画面で「詳細…」ボタンをクリックする。
2. 「デジタル署名の詳細」画面で「証明書の表示」ボタンをクリックする。
3. 「証明書」画面で「証明書のインストール」ボタンをクリックする。
4. 「証明書のインポートウィザード」画面で「次へ」「次へ」「完了」の順にボタンをクリックする。
5. 「セキュリティ警告」画面で「はい」ボタンをクリックする。
6. 「正しくインポートされました。」というメッセージが出たら「OK」ボタンをクリックする。
7. 一旦 Excel ファイルを閉じ、開き直す。
8. 「セキュリティの警告」画面が出たら、「この発行者のマクロを常に信頼する」にチェックを入れて「マクロを有効にする」ボタンをクリックする。

◆ 「保護されたビュー」が表示される場合

インターネットからダウンロードされた Excel ファイルを開くと、「保護されたビュー」というメッセージが表示されることがあります。この場合「編集を有効にする」ボタンをクリックすることで、編集ができるようになります。



3. マクロ機能が有効になっているかどうかの確認

「音源使用許諾申請書」が表示されていて、「使用目的」のプルダウンを他の値に変更したときに次のようなダイアログが表示されれば、マクロは確実に有効になっています。



ダイアログが表示されない場合は、マクロの設定を今一度見直してください。

以上